

ការចុចខ្មែរអង្គរ

មាតិកា

- សេចក្តីផ្តើម ២
- ស្រទាប់នីមួយៗនៃការចុចខ្មែរអង្គរ ២
 - ស្រទាប់នីមួយៗលើខែសធិប – វីនដូស៍ (Windows) / ម៉ាកអូអេស (macOS) ២
 - ស្រទាប់នីមួយៗលើឧបករណ៍ថាច់-អែនដ្រូយ (Android) / អាយអូអេស (iOS) ៣
- តួអក្សរខ្មែរតាមក្រុម និង គ្រាប់ចុចសម្រាប់ខែសធិប..... ៥
 - ព្យញ្ជនៈ ៥
 - ស្រៈនិស្ស័យ ៥
 - សញ្ញា ៦
 - ស្រៈពេញតួ..... ៦
 - វណ្ណយុត្ត..... ៦
 - ខណ្ឌសញ្ញាខ្មែរ..... ៦
 - ខណ្ឌសញ្ញាឡាតាំង..... ៦
 - សញ្ញារូបិយបណ្ណ ៧
 - លេខខ្មែរ..... ៧
 - លេខអត្តៈ ៧
 - លេខកាលបរិច្ឆេទចន្ទគតិខ្មែរ ៧
 - តួអក្សរហួសសម័យ(លែងប្រើ)..... ៨
 - តួអក្សរប្រើក្នុងភាសាជនជាតិដើមភាគតិច ៨
 - ការភ្ជាប់ និង ដំណកឃ្លា..... ៨
- ការវាយអក្សរខ្មែរ ៩
 - ស្វ័យកែតម្រូវដោយគ្មានការរំខាន ៩
 - ជើង + ស្រៈ ៩
 - ជើង + ្រ [U+17D2] [U+179A]..... ៩
 - ជើង + វណ្ណយុត្តប្តូរមូលភេទ + ស្រៈ..... ១០
 - វណ្ណយុត្តប្តូរមូលភេទ + ស្រៈ..... ១០
 - ស្រៈមាននិកហិត [U+17C6] ១០
 - ស្រៈ ោ [U+17C4] និងស្រៈ ើ [U+17BE]..... ១០
 - ជើងមើលទៅដូចគ្នា ១០
 - ការបង្វិលស្រៈ ១០
 - បម្រាម/សំឡេងព្រមាន ១១
 - តួអក្សរវាយច្រឡំ..... ១២

សេចក្តីផ្តើម

ឯកសារនេះត្រូវបានដកស្រង់និងសម្រួលមកពីព្រឹត្តិបត្រ ៖ «របៀបវាយយូនីកូដខ្មែរ» «យូនីកូដស្តង់ដារ កំណែ ១០.០.០» និង អត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលក្រុមការងារKeyman (Keyman) បានសរសេរនិងធ្វើបទបង្ហាញនៅសន្និសីទអាស៊ីស្តីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅឆ្នាំ ២០១៧ ក្រោមចំណងជើងថា «ភាពងាយរងគ្រោះដោយការវិនិច្ឆ័យ (render) ក្នុងការប្រើប្រាស់យូនីកូដខ្មែរ» ។ ការកែតម្រូវបន្ថែមធ្វើឡើងដោយក្រុមការងារ Keyman ។ ស្រទាប់ ១ ត្រូវបានបន្ថែមលើកម្មវិធីសម្រាប់ខែសថប (Desktop) និងឧបករណ៍ថាច់ (touch) ដើម្បីដាក់លេខខ្មែរបុរាណដែលប្រើសម្រាប់ការទស្សនា និងការចុះកាលបរិច្ឆេទចន្ទគតិ ។

ស្រទាប់នីមួយៗនៃក្តារចុចខ្មែរអង្គ

ស្រទាប់នីមួយៗលើខែសថប – វីនដូស៍ (Windows) / ម៉ាកអូអេស (macOS)


ស្រទាប់ដើម



ស្រទាប់ពេលចុចប្តូរ (Shift)



ស្រទាប់ពេលចុចឆ្លាស់ស្តាំ (AltGr)



ស្រទាប់ពេលចុចឆ្លាស់ស្តាំ(AltGr)និងប្តូរ (Shift) ព្រមគ្នា



ស្រទាប់នីមួយៗ លើឧបករណ៍ថាច់-អែនដ្រូយ (Android) / អាយអូអេស (iOS)

គ្មានគ្រាប់ចុចប្តូរស្រទាប់ (Shift key) ហើយគ្មានគ្រាប់ចុចដាក់ជើងទេ ។ ប្លែកណាស់ មែនទេ? ប្រហែលហើយ តែតាមពិតទៅ យើងពិបាកចុចគ្រាប់ចុចប្តូរស្រទាប់ណាស់ពេលប្រើដៃម្ខាង ។ គ្រាប់ចុចផ្សេងទៀតបង្កប់នៅក្នុងគ្រាប់ចុចនីមួយៗ បើចុចឱ្យយូរ(ប្រហែល ១ វិនាទី) យើងនឹងឃើញគ្រាប់ចុចច្រើនទៀតលេចឡើង ។ ឧទាហរណ៍ ដើម្បីបានជើង “្រ” “ប្រ” ឬ “ប្រ” យើងត្រូវចុចគ្រាប់ចុច “រ” ឱ្យជាប់ ហើយរើសយកគ្រាប់ចុច “្រ” ដែលផុសឡើង ។ យើងប្រហែលជាចំណាំបានថានៅលើក្តារចុចខ្មែរអង្គរសម្រាប់ខែសីហា តួអក្សរទាំង ៤ នេះសុទ្ធតែស្ថិតនៅលើគ្រាប់ចុច “R” ហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេយកវាមកដាក់លើគ្រាប់ចុចនេះដោយបង្កប់ក្នុងមុខងារចុចឱ្យជាប់ (long press) ។

ពេលប្រើក្តារចុចបែបថាច់ យើងគប្បីដឹងពីទីតាំងនៃគ្រាប់ចុចនីមួយៗ ។ ប្រហែលត្រូវការពេលខ្លះដើម្បីឱ្យស្តាំនឹងការប្រើប្រាស់បែបនេះ តែវានឹងងាយទៅៗ ពេលដែលយើងប្រើវាយូរៗបន្តិច ហើយវានឹងងាយជាងការចុចលើ “Shift” ដើម្បីប្តូរទៅស្រទាប់មួយទៀតរាល់ពេលដើម្បីរកមើលគ្រាប់ចុចផ្សេងទៀត ដូចគ្នាដែរយើងមិនបាច់ចុចលើ “្រ” រាល់លើកដើម្បីដាក់ជើងទេ ។

ស្រទាប់ដើម



ស្រទាប់លេខ (១២៣)



ស្រទាប់លេខអត្ត: និង ការបរិច្ឆេទចន្ទតពីខ្មែរ (១១២២)



តួអក្សរខ្មែរតាមក្រុម និង គ្រាប់ចុចសម្រាប់ខែសថប

ព្យញ្ជនៈ

ព្យញ្ជនៈ	គ្រាប់ចុច
ក [U+1780]	K
ខ [U+1781]	X
គ [U+1782]	Shift K
ឃ [U+1783]	Shift X
ង [U+1784]	G
ច [U+1785]	C
ឆ [U+1786]	Q
ជ [U+1787]	Shift C
ឈ [U+1788]	Shift Q
ញ [U+1789]	Shift J
ដ [U+178A]	D
បំ [U+178B]	Z
ឌ [U+178C]	Shift D
ឍ [U+178D]	Shift Z
ណ [U+178E]	Shift N
ត [U+178F]	T

ព្យញ្ជនៈ	គ្រាប់ចុច
ថ [U+1790]	F
ទ [U+1791]	Shift T
ធ [U+1792]	Shift F
ន [U+1793]	N
ប [U+1794]	B
ផ [U+1795]	P
ព [U+1796]	Shift B
ភ [U+1797]	Shift P
ម [U+1798]	M
យ [U+1799]	Y
រ [U+179A]	R
ល [U+179B]	L
វ [U+179C]	V
ស [U+179F]	S
ហ [U+17A0]	H
ឡ [U+17A1]	Shift L
អ [U+17A2]	Shift G

ស្រៈនិស្ស័យ

ស្រៈនិស្ស័យ	គ្រាប់ចុច
ា [U+17B6]	A
ិ [U+17B7]	I
ី [U+17B8]	Shift I
ឹ [U+17B9]	W
ី [U+17BA]	Shift W
ុ [U+17BB]	U
ូ [U+17BC]	Shift U
ួ [U+17BD]	Shift Y
ើ [U+17BE]	;
ឿ [U+17BF]	Shift [

ស្រៈនិស្ស័យ	គ្រាប់ចុច
ឿ [U+17C0]	[
េ [U+17C1]	E
ៃ [U+17C2]	Shift E
ៃ [U+17C3]	Shift S
ោ [U+17C4]	O
ៅ [U+17C5]	Shift O
ុំ [U+17BB] [U+17C6]	,
ាំ [U+17B6] [U+17C6]	Shift A
ុំ៖ [U+17BB] [U+17C7]	Shift ,
ៃ៖ [U+17C1] [U+17C7]	Shift V
ោ៖ [U+17C4] [U+17C7]	Shift ;

សញ្ញា

សញ្ញា	គ្រាប់ចុច
◌̇ [U+17C6]	Shift M
◌̈ [U+17C7]	Shift H
◌̈ [U+17C8] ¹	AltGr '

ស្រះពេញតួ

ស្រះពេញតួ	គ្រាប់ចុច
ឺ [U+17A5]	-
ឺ [U+17A6]	AltGr I
ឺ [U+17A7]	Shift]
ឺ [U+17A9]	AltGr [
ឺ [U+17AA]]
ឺ [U+17AB]	AltGr R
ឺ [U+17AC]	Shift R

ស្រះពេញតួ	គ្រាប់ចុច
ឺ [U+17AD]	Shift \
ឺ [U+17AE]	\
ឺ [U+17AF]	AltGr E
ឺ [U+17B0]	AltGr P
ឺ [U+17B1]	AltGr O
ឺ [U+17B2]	=
ឺ [U+17B3]	AltGr]

វណ្ណយុត្ត

វណ្ណយុត្ត	គ្រាប់ចុច
◌̈ [U+17C9]	Shift '
◌̈ [U+17CA]	/
◌̈ [U+17CB]	'
◌̈ [U+17CC]	Shift -
◌̈ [U+17CD]	Shift 6

វណ្ណយុត្ត	គ្រាប់ចុច
◌̈ [U+17CF]	Shift 8
◌̈ [U+17D0]	Shift 7
◌̈ [U+17CE]	AltGr =
◌̈ [U+17D3]	AltGr M
◌̈ [U+17D2]	J

ខណ្ឌសញ្ញាខ្មែរ

ខណ្ឌសញ្ញាខ្មែរ	គ្រាប់ចុច
៊ [U+17D4]	.
៊ [U+17D5]	Shift .
៊ [U+17D6]	AltGr ;

ខណ្ឌសញ្ញាខ្មែរ	គ្រាប់ចុច
៊ [U+17D9]	AltGr 6
៊ [U+17DA]	AltGr 7
៊ [U+17D7]	Shift 2

ខណ្ឌសញ្ញាឡាតាំង

ខណ្ឌសញ្ញាឡាតាំង	គ្រាប់ចុច
! [U+0021]	Shift 1
? [U+003F]	Shift ?

ខណ្ឌសញ្ញាឡាតាំង	គ្រាប់ចុច
« [U+00AB]	`
» [U+00BB]	Shift `

¹ តាមពិត វាមិនមែនជាស្រះទេ តែវាមានតួនាទីស្រដៀងស្រះ ។ ជូនកាលគេចាត់ទុកថាវាជាវណ្ណយុត្ត ។

លេខកាលបរិច្ឆេទចន្ទតតិ	គ្រាប់ចុច
៨៩ [U+19E8]	AltGr Shift O
៩០ [U+19E9]	AltGr Shift P
៩១ [U+19EA]	AltGr Shift [
៩២ [U+19EB]	AltGr Shift]
៩៣ [U+19EC]	AltGr Shift A
៩៤ [U+19ED]	AltGr Shift S
៩៥ [U+19EE]	AltGr Shift D
៩៦ [U+19EF]	AltGr Shift F

លេខកាលបរិច្ឆេទចន្ទតតិ	គ្រាប់ចុច
៩៧ [U+19F8]	AltGr Shift X
៩៨ [U+19F9]	AltGr Shift C
៩៩ [U+19FA]	AltGr Shift V
១០០ [U+19FB]	AltGr Shift B
១០១ [U+19FC]	AltGr Shift N
១០២ [U+19FD]	AltGr Shift M
១០៣ [U+19FE]	AltGr Shift ,
១០៤ [U+19FF]	AltGr Shift .

តួអក្សរហួសសម័យ (លែងប្រើ)

តួអក្សរ	គ្រាប់ចុច
៧៧ [U+17D8]	AltGr L
ឱ [U+17A8]	AltGr T
៧ [U+17DC]	AltGr Q
៧ ² [U+17D1]	AltGr 3
៧ ³ [U+17D3]	AltGr M

តួអក្សរប្រើក្នុងភាសាជនជាតិដើមភាគតិច

តួអក្សរ	គ្រាប់ចុច
គ [U+179D]	AltGr K
ប [U+179E]	AltGr B
វ [U+17DD]	AltGr W

ការភ្ជាប់ និង ដំណកឃ្លា

ឈ្មោះគ្រាប់ចុច	គ្រាប់ចុច
ចន្លោះមើលមិនឃើញ មិនភ្ជាប់ (Zero-width non-joiner) [U+200C]	AltGr + 1
ចន្លោះមើលមិនឃើញ ភ្ជាប់ (Zero-width joiner) [U+200D]	AltGr + ‘
ចន្លោះមើលមិនឃើញ (Zero-width space) [U+200B]	Spacebar
ដំណកឃ្លា (White space) [U+0020]	Shift + Spacebar or Press Spacebar twice
គ្មានដំណកឃ្លា (No break space) [U+00A0]	AltGr + Spacebar

² សូមកុំប្រឡំតួអក្សរនេះនឹងត្រីសព្វ ៧ [U+17CA] ។

ការវាយអក្សរខ្មែរ

ការចុចខ្មែរអង្ករតម្រូវប្រាប់ចុចតាមការចុចខ្មែរណែនាំ (Khmer NiDA) ហើយក៏បានធ្វើការកែសម្រួលបន្ថែម ។ លក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗបានដាក់បញ្ចូលដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការវាយអក្សរខ្មែរ (ឧទា. កាត់បន្ថយការវាយដែលមានលំដាប់លំដោយតួអក្សរមិនកុងសង់ស៊ីសត្តា) ។ មិនថាអ្នកវាយអក្សរបែបណាទេដើម្បីឱ្យចេញជាពាក្យ ការចុចនេះនឹងធ្វើឱ្យពាក្យនោះត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយដែលបានកំណត់រួចជាស្រេច ។ សូមចំណាំផងដែរថាការស្វ័យកែសម្រួលនេះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះតែករណីដែលបានបញ្ចូលក្នុងការចុចនេះប៉ុណ្ណោះ ។ សូមចុចទីនេះដើម្បីបើកមើលការណែនាំពីរបៀបដំឡើងការចុចខ្មែរអង្ករ ។

របៀបប្រើប្រាស់ការចុចខ្មែរអង្ករគឺមិនខុសពីរបៀបប្រើប្រាស់ការចុចផ្សេងៗទៀតដែលប្រើការតម្រូវប្រាប់ចុចតាមខ្មែរណែនាំនោះឡើយ ។ អ្នកអាចវាយពាក្យតាមលំដាប់លំដោយនៃការប្រកប មិនមែនតាមរបៀបដែលវាបង្ហាញឱ្យឃើងឃើញទេ ជាពិសេសពេលស្រៈស្ថិតនៅខាងឆ្វេងព្យញ្ជនៈ ។ ដើម្បីវាយពាក្យ “តែ” ឃើងត្រូវវាយព្យញ្ជនៈមុនហើយទើបវាស្រៈ (បានន័យថា វាយគ្រាប់ចុច “T” បន្ទាប់មក “Shift E”) ។

លំដាប់លំដោយនៃតួអក្សរគឺ ៖

ព្យញ្ជនៈ+ជើងព្យញ្ជនៈ+វណ្ណយុត្តបូរមូលភេទ+ស្រៈ+វណ្ណយុត្ត

ស្វ័យកែតម្រូវដោយគ្មានការរំខាន

ការចុចខ្មែរអង្ករនឹងកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិកំហុសនៃការវាយអក្សរខ្មែរចំនួន ៨ ករណី ។ ករណីទាំងនេះសុទ្ធតែមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកទេ ហើយកម្មវិធីបង្ហាញអក្សរលើអេក្រង់ (rendering engine) នឹងមិនបង្ហាញឱ្យឃើងឃើញនូវកំហុសទាំងនោះនៅលើអេក្រង់ទេ ។ ការស្វ័យកែតម្រូវនេះប្រព្រឹត្តិទៅដោយធ្វើការតម្រូវឱ្យអក្សរឡើងវិញឬក៏ប្តូរតួអក្សរដែលខុសទៅជាតួអក្សរមួយទៀតដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដក្នុងមួយបំព្រិតភ្នែក ។

ជើង + ស្រៈ

ពេលជើងនិងស្រៈនៅជិតគ្នា ស្រៈត្រូវនៅបន្ទាប់ពីជើង ។ ឧទាហរណ៍ “ខ្មែរ” និង “ខ្មែរ” មើលទៅដូចគ្នាបេះបិទប៉ុន្តែការវាយបញ្ចូលរបស់វាមិនដូចគ្នាទេ ។

1. ខ្មែរ = ខ ្ម ែ រ (ត្រូវ)
2. ខ្មែរ = ខ ែ ្ម រ (ខុស)

ដោយសាររូបមន្តអាស្រ័យលើបរិបទ ការចុចខ្មែរអង្ករអាចកែកំហុសដូចមានក្នុងពាក្យទី ២ ឱ្យចេញមកមានលំដាប់លំដោយដូចក្នុងពាក្យទី ១ ។

ជើង + ្រ [U+17D2] [U+179A]

ដោយផ្អែកលើក្បួននៃការប្រកប បើមានជើង ២ នៅបន្តបន្ទាប់គ្នា ហើយជើង ១ ក្នុងចំណោមជើងទាំង ២ ជា ្រ [U+17D2] [U+179A] នោះជើង ្រ [U+17D2] [U+179A] ត្រូវនៅបន្ទាប់ពីជើង ១ ទៀត ។

- កញ្ជើល = ក ញ ្រ ើ ល (ត្រូវ)
- កញ្ជើល = ក ញ ្រ ើ ល (ខុស)

ដូចឃើញស្រាប់ហើយថា លំដាប់លំដោយនៃជើងក្នុងពាក្យទាំង ២ មិនដូចគ្នាទេ តែពាក្យដែលបង្ហាញលើអេក្រងគឺដូចគ្នាតែម្តង ។ អញ្ជឹង មិនខុសពីករណីខាងលើទេ ក្តារចុចខ្មែរអង្គរអាចប្តូរលំដាប់លំដោយនៃជើងទាំង ២ នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។ ជាលទ្ធផល យើងនឹងបានពាក្យដែលមើលទៅដូចគ្នានឹងមានលំដាប់លំដោយក្នុងសង់ស៊ីសត្តាថែមទៀតផង ។

ជើង + វណ្ណយុត្តប្បមូលភេទ + ស្រ:

នេះជាករណីដែលលំដាប់លំដោយត្រូវអក្សរមិនប្រាកដប្រជាភ្នំយុនីកូដស្តង់ដា ។ យុនីកូដស្តង់ដាជំនាន់ ៤.០ និងលើសពីនេះឱ្យដាក់វណ្ណយុត្តប្បមូលភេទនៅចន្លោះរវាងព្យញ្ជនៈនិងជើង ប៉ុន្តែយុនីកូដស្តង់ដា ៣.០ ឱ្យដាក់បន្ទាប់ពីជើង ។ ក្តារចុចខ្មែរអង្គរយល់ស្របនឹងយុនីកូដស្តង់ដា ៣.០ ហើយយកលំដាប់លំដោយនោះមកធ្វើជាបទដ្ឋាន ។ បើគេវាយវណ្ណយុត្តប្បមូលភេទមុនដាក់ជើង នោះលំដាប់លំដោយនេះនឹងត្រូវបានប្តូរដោយគ្មានការរំខាន ។

ម ៉ ៀ ា ង ⇒ ម ៀ ៉ ា ង

វណ្ណយុត្តប្បមូលភេទ + ស្រ:

វណ្ណយុត្តប្បមូលភេទគួរតែវាយមុនស្រ: ។ (សូមមើលចំណុចខាងលើ)

ស្រ:មាននិកហិត [U+17C6]

យុនីកូដស្តង់ដាចាត់ទុកនិកហិតជាសញ្ញា ទោះបីជាវាមានតួនាទីស្រដៀងស្រ:និស្ស័យក៏ដោយ ។ គេច្រើនរៀនជាមួយស្រ:និស្ស័យ ឧទា. ្ក[U+17BB] ា[U+17B6] ហើយវាត្រូវនៅទីតាំងបន្ទាប់ពីស្រ:ទាំងនេះ ។

ក ៉ ុ ⇒ ក ុ ៉

ក ៉ ា ⇒ ក ា ៉

ស្រ: ោ [U+17C4] និងស្រ: ើ [U+17BE]

គេអាចច្រឡំវាយស្រ:ទាំង ២ នេះដោយផ្សំស្រ: ា[U+17B6] និងស្រ: េ[U+17C1] ហើយស្រ: េ[U+17C1] និង ស្រ: ើ[U+17B8] ។ បើគេវាយផ្សំគ្នាបែបនេះ ក្តារចុចខ្មែរអង្គរនឹងប្តូរបន្សំនោះទៅជា ោ[U+17C4] និង ើ[U+17BE] ដែលជាស្រ:ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ ។

ជើងមើលទៅដូចគ្នា

ជើង ២ មើលទៅដូចគ្នាបេះបិទ តែតាមពិតមានលេខកូដយុនីកូដខុសគ្នា (្ក[U+17D2] [U+178A] and ្ក [U+17D2] [U+178F]) ។ តាមរូបមន្តការប្រកបជើងទី ១ ត្រូវដាក់បន្ទាប់ ណ[U+178E] ហើយទី ២ ត្រូវដាក់បន្ទាប់ ន[U+1793] ។

ការបង្វិលស្រ:

យើងមិនអាចដាក់ស្រ: ២ បន្តបន្ទាប់គ្នាបានទេ បើវាយស្រ: ១ ហើយវាយស្រ: ១ ទៀត ស្រ:ដែលទើបនឹងវាយនោះនឹងជំនួសស្រ:ដែលវាយមុន ។ ឧទាហរណ៍ បើយើងបានវាយស្រ: ា[U+17B6] រួចហើយវាយស្រ: ៃ[U+17C2] នោះស្រ: ៃ[U+17C2] នឹងជំនួសស្រ: ា[U+17B6] ។

ចំណាំ ៖

ការបង្វិលស្រៈនឹងមិនកើតឡើងទេក្នុងករណីខាងក្រោម ៖

- បើស្រៈទី ១ ជាស្រៈ េ [U+17C1] ស្រៈទី ២ ជាស្រៈ ី [U+17B8] នោះលទ្ធផលគឺស្រៈ ើ [U+17BE] មិនមែនស្រៈ ី [U+17B8] ទេ ។
- បើស្រៈទី ១ ជាស្រៈ េ [U+17C1] ហើយស្រៈទី ២ ជា ា [U+17B8] ឬបញ្ជាសមកវិញ នោះលទ្ធផលគឺជាស្រៈ ោ [U+17C4] ព្រោះថាការបង្វិលមិនកើតឡើងទេក្នុងករណីនេះ ។
- បើស្រៈទី ១ ជាស្រៈ ើ^៣ ហើយស្រៈទី ២ ជាស្រៈ ុ [U+17BB] ឬបញ្ជាសមកវិញ នោះការបង្វិលមិនកើតឡើងទេ ហើយលទ្ធផលគឺជាវណ្ណយុត្តបូរមូលភេទដែលស៊ីនីងបរិបទ ។ ឧទាហរណ៍ថា គេវាយ “ស ី ុ” ឬ “ស ុ ី” នោះវានឹងស្ងប់កែតម្រូវទៅជា “សី (ស ី ី)” ចំណែកឯ “ម ី ុ” ឬ “ម ុ ី” នឹងក្លាយទៅជា “មី (ម ៉ ី)” ។
- ពេលដាក់ ុ [U+17BB] បន្ទាប់ពី ា^៤ នោះស្រៈ ុ នឹងប្តូរទៅជាវណ្ណយុត្តបូរមូលភេទ ហើយដាក់នៅពីខាងមុខស្រៈ ា^៤ ។ ឧទាហរណ៍ ៖
 - សាំ + ុ ⇒ សាំ (ស ី ា^៤) ហើយ
 - មាំ + ុ ⇒ មាំ (ម ៉ ា^៤) ។
- ពេលដាក់ស្រៈ ា ឬស្រៈ ុ បន្ទាប់ពីស្រៈ ំ នោះទីតាំងត្រូវប្តូរច្រាសមកវិញ ។ ឧទាហរណ៍ ៖
 - ក + ំ + ុ ⇒ កុំ (ក ុ ំ) ហើយ
 - ក + ំ + ា ⇒ កាំ (ក ា ំ) ។

បម្រាម/សំឡេងព្រមាន

- មិនអនុញ្ញាតឱ្យដាក់ស្រៈ ២ ដាក់បន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងព្យាង្គតែ ១ ។
- មិនអនុញ្ញាតដាក់បន្តក្របន្ទាប់ពីស្រៈ វណ្ណយុត្តដូចស្រៈ^៤ វណ្ណយុត្តបូរមូលភេទ ឬក៏ជើងឡើយ ។
- មិនអនុញ្ញាតឱ្យដាក់សញ្ញាដាក់ជើង (ុ) ២ បន្តបន្ទាប់គ្នា ។
- មិនអនុញ្ញាតឱ្យដាក់វណ្ណយុត្តបូរមូលភេទ ២ បន្តបន្ទាប់គ្នា ។

^៣ គេចាត់ទុកស្រៈ ី [U+17B7] ី [U+17B8] ី [U+17B9] ី [U+17BA] ើ [U+17BE] និង ា^៤ [U+17B6] [U+17C6] ជាស្រៈ ើ ។
^៤ តួអក្សរទាំងនេះ (ំ [U+17C6] ះ [U+17C7] និង ះ [U+17C8]) មានតួនាទីស្រដៀងស្រៈ ។

តួអក្សរវាយច្រឡំ

ល.រ.	គេច្រឡំវាយ ...	ត្រូវស្វ័យកែតម្រូវជា...
១	ឡ (ឡ)	ឡ
២	ប្រ (ប្រ)	ប្រ
៣	ប្រ (ប្រ)	ប្រ
៤	ញ (ញ)	ញ
៥	ញ (ញ)	ញ
៦	ញ (ញ)	ញ
៧	ញ (ញ)	ញ
៨	ញ (ញ)	ញ
៩	ឌី (ឌី)	ឌី
១០	ឌី (ឌី)	ឌី
១១	ឌី (ឌី)	ឌី
១២	ដ្ឋ (ដ្ឋ)	ដ្ឋ
១៣	ឡ (ឡ)	ឡ
១៤	ព្រ (ព្រ)	ព្រ
១៥	ព្រ (ព្រ)	ព្រ
១៦	ឡ (ឡ)	ឡ
១៧	ឡ (ឡ)	ឡ
១៨	ញ (ញ)	ញ (ឧទា. សញ្ញា)
១៩	ឡ (ឡ)	ឡ
២០	ឡ (ឡ)	ឡ
២១	ឡ (ឡ)	ឡ